

### Básicos

tmux	Abrir nueva sesión
tmux new -s prueba	Abrir nueva sesión con nombre
Ctrl + b y luego d	Guardar sesión
tmux ls	Listar sesiones guardadas
tmux a #	Abrir última sesión guardada
tmux a -t prueba	Abrir sesión guardada con nombre
tmux kill-session #	Cerrar última sesión guardada
tmux kill-session -t prueba	Cerrar última sesión guardada con nombre
tmux kill-server	Cerrar todas las sesiones guardadas

### Varios

Ctrl + b y luego t	Muestra un reloj con la hora actual
Ctrl + b y luego ?	Lista todas las combinaciones de Hotkeys
Ctrl + b y luego :	Acceder al prompt del tmux

### Paneles

Ctrl + b y luego %	Dividir en vertical
Ctrl + b y luego "	Dividir en horizontal
Ctrl + b y luego Flechas (↑ ↓ → ←)	Moverse entre paneles
Ctrl + b y luego q	Mostrar numero de cada panel

### Paneles (cont)

Ctrl + b y luego x	Cerrar panel
Ctrl + b y luego Espacio	Redimensionar posicion de varios paneles
Ctrl + b y luego {	Cambiar panel a posicion izquierda
Ctrl + b y luego }	Cambiar panel a posicion derecha
Ctrl + b y luego z	Hacer y Deshacer Zoom en un panel
Ctrl + b y luego : y ejecutamos setw synchronize-panes	Sincronizar/Desincronizar todos los paneles abiertos

### Ventanas

Ctrl + b y luego c	Crear nueva ventana
Ctrl + b y luego w	Listar ventanas
Ctrl + b y luego i	Mostrar información de la ventana
Ctrl + b y luego n	Siguiente ventana
Ctrl + b y luego p	Anterior ventana
Ctrl + b y luego f	Buscar ventana
Ctrl + b y luego ,	Renombrar ventana
Ctrl + b y luego &	Eliminar ventana

### Redimension de paneles

Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -D	Extiende el tamaño del panel actual hacia abajo
Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -U	Extiende el tamaño del panel actual hacia arriba
Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -L	Extiende el tamaño del panel actual hacia la izquierda
Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -R	Extiende el tamaño del panel actual hacia la derecha
Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -D 20	Extiende el tamaño del panel actual hacia abajo (20 celdas)
Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -U 20	Extiende el tamaño del panel actual hacia arriba (20 celdas)
Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -R 20	Extiende el tamaño del panel actual hacia la derecha (20 celdas)
Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -L 20	Extiende el tamaño del panel actual hacia la izquierda (20 celdas)
Ctrl + b ,luego : y ejecutamos resize-pane -t 2	Extiende el tamaño del panel por nombre (id 2)



By **shouters**

[cheatography.com/shouters/](https://cheatography.com/shouters/)

Published 2nd March, 2018.

Last updated 2nd March, 2018.

Page 1 of 1.

Sponsored by **Readability-Score.com**

Measure your website readability!

<https://readability-score.com>