

Forkortelser	
MBR Disk	Master Boot Record disk
GPT Disk	GUID Partition Table disk

Diske	
MBR	Master Boot Record som er den disk med informationer om hvilke OS'er der er på disken.
GPT	GUID Partition Table.
Basic Disk	Er det sted du ligger primære, extended volumes og logiske drev.
Dynamic Disk	Er de diske som indeholder simple, spanned, mirrored, striped og RAID-5 volumes.
Primary Partition	Er den primære partition.
Extended Partition	Er en partition hvor man kan lave flere logiske partitioner. Extended kan kun laves på MBR disk.
Logical Volume	Er lavet på en Extended partition.
Simple Volume	Volume der ligger på en disk.
Spanned Volume	Den ligger rundt op forskellige diske.
Troubleshoot	
Msconfig	Et utility hvor du kan ændre boot-parametre, samt hvilke programmer der skal boote op sammen med maskinen (Windows 7 og før)
Chkdsk	Et utility til for at tjekke om sektorer og filer på en disk er korrupte eller dårlige.

Shadow Copy	
Hvad er vss	VSS eller Volume Shadow Copy Service som det hedder, er en service der kan lave et nu og her kopi, eller snapshots som det normalt bliver kaldt.
VSS kort forklaring	
VSS virker kun på NTFS filesystemer.	
Maks 64 kopier af systemet som VSS tager shadow copies af.	
Når 64 kopier er nået bliver den ældste slettet hver gang så der altid vil ligge maks 64 kopier	
Når en shadow Copy er slettet kan den ikke findes frem igen.	
Shadow Copy bør ikke anses som backup, men nærmere som et værktøj til at redde en, hvis man får lavet noget "lort" i sine filer.	
VSS Kommandoer	
Vssadmin add shadowstorage	Tilføjer en volume shadow copy.
Vssadmin create shadow	Laver en ny volume shadow copy.
Vssadmin delete shadow	Sletter volume shadow copies.
Vssadmin delete shadowstorage	Sletter volume shadow copy lagerings forbindelser.
Vssadmin list providers	Lister registrerede volume shadow copy udbydere.
Vssadmin list shadow	Lister eksisterende volume shadow copies.
Vssadmin list shadowstorage	Lister alle shadow copy lagrings forbindelser på systemet.
Vssadmin list volumes	Lister volumes der er kvalificeret for shadow copies.
Vssadmin list writers	Lister alle abonnerede volume shadow copy skriver på systemet.
Vssadmin resize shadowstorage	Tilpasser den maksimale størrelse for en shadow copy lagrings forbindelse.

Startup	
BCD	Boot Configuration Data
Windows kan ikke starte hvis bootmgr mangler	
bootrec /rebuildbcd	denne kommando søger efter Windows installationer som ikke er i BCD og spørg om du vil installere dem
msconfig	Microsoft System Configuration Utility
Find msconfig med run	du klikker på start og skriver run og søger i program og files så trykker du enter og skriver MSCONFIG
Find msconfig med cmd	du klikker på start og skriver cmd og søger i program og files så trykker du enter i kommandoprompten skriver du MSCONFIG
Du kan med msconfig vælge en selektiv opstart og isolere dit systems ydeevne problemer ved at udvælge specifikke opstarts poster	
BCDEdit Command-Line	
/createstore	Laver en tom boot configuration data store
/export	exporter indholdet af dit system ind i en fil
/import	restroere din system store ved at bruge backup data filer som man har lavet ved at bruge /export
/copy	laver en kopi af et specifikt boot i samme system
/create	laver en ny boot configuration data store
/delete	sletter specifikke elementer
/deletevalue	sletter specifikke elementer fra boot entry
/set	sætter en entry option value

Startup (cont)

EasyBCD	EasyBCD er en gui som gør så du kan ændre i BCD filerne
Bootsect	Bootsect opdater master boot code for din hard disk partitions så du kan skifte mellem BOOTMGR og NTLDR
Bootrec	Bootrec er et værktøj man kan bruge til at opdater master boot record kode
System State Recovery	System State Recovery er en recovery form som kan recover ens computer system state files
Authoritative Restore	Authoritative Restore er en form man kan bruge til at genskabe slettede filer i f.eks AD
DSRM	DSRM er din domain controller counter til desktop windows fejlsikker tilstand
Wbadmin	Wbadmin er en utility til cmd som bruges til at styre din windows backup med
Ntdsutil	Ntdsutil er et diagnosticering-sværktøj der kan bruges til at fejlsøge i AD
Adsiedit.msc	Adsiedit.msc er en LDAP-editor som man kan bruge til at lave ændringer af objekter som f.eks bruger og grupper
KeyVersionNumber	KeyVersionNumber er en krypterings nøgle som hører under Kerberos autentificering
Tombstone Lifetime	Tombstone Lifetime er et udtryk man bruger om hvor længe man kan genskabe et slettet AD objekt

RAID

RAID	Redundant Array Inexpensive Disks
RAID - 0	RAID 0 deler data mellem flere diske så hvis en disk fejler så fejler hele dit volume. Det smarte ved RAID 0 er at du sætter flere harddiske sammen så du får et stort volume med hurtigere læse og skrive hastighed. Så du får et større volume og hurtigere læse og skrive hastigheder på bekostning af at dit volume er mere sårbare.
RAID - 1	RAID 1 er et sæt harddiske der afspejler hinanden så hvis f.eks. en af harddisken fejler tager en af de andre over. I og med at alle harddisken er afspejlet af hinanden skal de alle sammen holdes opdateret med den nyste data som gør at hastigheden er begrænset til den langsomste harddisks hastighed. Da alle harddiske i sættet er afspejlinger af hinanden er det nemt at tilgå data selvom der er en anden der er ved at hente filer ned. Det er fordi at i bare kan hente ned fra to forskellige harddiske da de alle sammen har det samme data.
RAID 5	Til RAID 5 skal du minimum bruge 3 harddisk. RAID 5 kræver at minimum to harddisk kører så det vil sige hvis der er en harddisk der fejler kan de andre stadig kører videre.

RAID (cont)

RAID 10	RAID 10 eller RAID 1+0 er en kombination af RAID 0 og 1 i og med at det er flere sæt af RAID 1 der kører sammen i RAID 0. Ifølge de forskellige fabrikanter har RAID 10 det bedste throughput ud af alle RAID niveauer bortset for RAID 0.
---------	--

Disk Quota

Disk Quota

File System Resource Manager: FSRM er et værktøj som kom med i server 2008R2 som en administrator kan bruge. Man bruger det til at administrere plads og fil typer. Det bruges også til at planlægge fremtidige policy ændringer.

Soft quota er når man er ved at ramme begrænsningerne og Hard quota er når man får lov til at gå over begrænsningen, men det er midlertidigt, man kan også få lov til at lave templates, det gør det lettere at lave begrænsninger, for brugere og grupper.

Filsystemer

FAT	File Allocation Table, blev udviklet til MS-DOS og er den primære filsystem til tidligere versioner af Windows.
FAT32	: Er en 32-bit version og den kan håndtere større partitioner, helt op på 2TB
NTFS	: New File Allocation Table er standardfilsystem Windows siden NT. Den understøtter drev på 16 EB, understøtter filkryptering og meget andet og er det mest anvendte filsystem

Filsystemer (cont)

ReFS Resilient File System er et Microsoft-filsystem, der blev introduceret med Windows Server 2012 med det formål at blive "næste generation" filsystem efter NTFS.

Disk Management er et systemværktøj til styring af harddiske og de mængder eller partitioner, de indeholder. Med Disk Management kan du initialisere diske, oprette volumener og formatere volumener med FAT, FAT32 eller NTFS filsystemer

Diskpart er en CMD-utility kommandolinje disk partitionering værktøj inkluderet i Windows 2000 og senere, erstatter sin forgænger, FDisk.

Convert er et kommandolinjeværktøj, der er inkluderet i Windows NT-operativsystemlinjen. Det bruges til at konvertere volumener ved hjælp af FAT-filsystemerne til NTFS.

Diskpart Kommandoer

List disk Viser en liste over diske og oplysninger om dem, f.eks. Deres størrelse.

select disk [NR] Vælger den angivne disk og skifter fokus til den.

Clean Rengør disken.

Active På disken markeres partitionen som aktiv.

Filsystemer (cont)

Assign [L] / [M] Tildeler et drevbogstav eller monteringspunkt til volumen.

Create partition primary Opretter en primær partition på den nuværende disk.

Delete disk Sletter en manglende dynamisk disk fra disklisten.

Delete partition På den valgte disk sletter man partitionen. Man kan ikke slette systempartitionen.

Detail disk Viser egenskaberne for den valgte disk og mængderne på den disk.

Detail partition Viser egenskaberne for den valgte partition