SERVIDOR LDAP

Instalar servidor Ldap	`sudo apt-get install slapd ldap-u tils`
Reconfigurar	`sudo dpkg-r ec o n figure slapd`
Agrega una entrada LDAP	`ldapadd -x -D " cn= adm in, dc= eje mpl o,d c=c o m" -W -f`
nueva_entrada.ldif -H	ldap://direccion_servidor_ldap
Autenticación LDAP	`sudo a2enmod authnz _ldap`

Comandos Básicos de Linux

Gestión de archivos y directorios	`cd`, `ls`, `nano`, `cat`, `pwd`
Cambia propietario y grupo	`chown usuari o:grupo archiv o/d ire ct orio`
Crea/Borra	`mkdir` & `rm`

Instalar y Gestionar Servicios:

Actualiza paquetes	`sudo apt-get update`
instala paquete	`sudo apt-get install paquete`
Iniciar un servicio	`systemctl start servicio`
Detener servicio	`systemctl stop servicio`
Reiniciar servicio	`systemctl restart servicio`
Habilitar servicio	`enable servicio`

Instalar y Gestionar Servicios:

Actualiza paquetes	`sudo apt-get update`
instala paquete	`sudo apt-get install paquete`

Archivos de Configuración importantes

Archivo de conf Open Ldap	`/etc/l da p / ld ap.conf`
Archivo de Config de phpLDAPadmin	`/etc/p hp l d ap adm in / c on fig.php`
Archivo config Apache	/etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Acciones Importantes

Configura la autenticación LDAP en Apache para restringir el acceso a un directorio específico.

Verifica la conectividad entre el servidor Apache y el servidor LDAP

Asegúrate de que los usuarios LDAP tengan los atributos requeridos, como uid.

Prueba la autenticación LDAP accediendo a un directorio protegido en el servidor Apache a través de un navegador web.

Puedes usar una ventana privada del navegador para probar diferentes usuarios y contraseñas

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
https://apollopad.com